



## DOCUMENTAÇÃO

### Caminho de Atualização

Como compartilhar uma pasta em rede e definir o caminho de atualização dentro do sistema para manter os terminais na mesma versão.


# SUMÁRIO

1. Compartilhar Pasta
2. Caminho de Atualização

# 1. Compartilhar Pasta


Para definirmos uma atualização local será necessário compartilhar a pasta Atualizacoes.

No **terminal principal** você terá de **clicar no ícone do Sistema SAT** com o **botão direito do mouse** e selecionar **Abrir local do arquivo**.




**Mantenha a pasta aberta.** Na pasta do sistema você vai encontrar a **pasta Atualizações** e vai clicar com o **botão direito do mouse** e selecionar **Propriedades**.

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
Atualizacao	24/04/2019 17:03	Pasta de arquivos	
Backup	22/02/2019 17:04	Pasta de arquivos	
Certificados Digitais	20/08/2019 17:02	Pasta de arquivos	
Docs	22/02/2019 17:04	Pasta de arquivos	
Documentos Fiscais	21/01/2019 14:15	Pasta de arquivos	



Nas propriedades da pasta, vá na **aba Compartilhamento** e click em **Compartilhar**.




Isso vai abrir a tela de Acesso à Rede. Click na **setinha** para abrir o menu dropdown e selecione **Todos**. Click em **adicionar** para dar permissão de compartilhamento. Finalize clicando em **compartilhar**.



← Acesso à rede

### Escolha as pessoas na rede com as quais irá compartilhar

Digite um nome e clique em Adicionar ou clique na seta para encontrar alguém.




**Alternativamente selecione um usuário e repita** o processo **OU** selecione **Encontrar Pessoas** para achar alguém na rede. Fazendo por esse último modo vai ser necessário digitar o nome dos terminais em rede. O resto do processo é basicamente o mesmo.

## 2. Caminho de Atualização

**Com a pasta** de atualizações do terminal central **compartilhada**, agora temos de **entrar no sistema SAT** e **acessar a Configuração Local**. Ela pode ser acessada **clcando em Configurações** na tela de login.



Podemos também acessar com um **duplo click** na parte inferior do sistema.




Ou indo no menu **Apoio** e clicando em **Configuração Local**.





Ainda no terminal central, Dentro de **Configuração Local** na aba **Banco de Dados**, sub aba **Configurações de Conexão**, você vai marcar o checkbox de **Servidor de Banco de Dados**.




Configurações do Banco de Dados


**Servidor do Banco de Dados**  
 ? \* Marque esta opção caso este computador seja o Servidor do Banco de Dados

Abaixo você vai **selecionar Firebird** como o **tipo de servidor**.


**Tipo de Servidor:**



Voltemos agora a pasta do sistema. **Entre na pasta Atualização** e click na área superior para **copiar a URL da pasta**.



Então **volte a Configuração Local** e na mesma aba de antes, **cole a URL** no campo Pasta para Atualização via Rede.



**Nos demais terminais pule a parte de compartilhar a pasta atualização. Repita os passos da Configuração Local, mas não marque o checkbox de Servidor de Banco de Dados.**

Caminho de Atualização (27-08-2019)